Sieci komputerowe

Tadeusz Kobus, Maciej Kokociński Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska

Routing statyczny w urządzeniach Cisco

Routery Cisco

- Bardziej złożone niż przełączniki.
- System operacyjny: IOS.
- Podstawowe wyjścia:
 - FastEthernet, GigaEthernet podłączenia z przełącznikami,
 - Serial dawniej podłączenie od providera, łączenie routerów między sobą,
 - Console konfiguracja,
 - inne: ADSL, USB, porty optyczne, ...
- Modularna budowa \rightarrow dodatkowe złącza sieci różnej technologii.



Połączenie z konsolą Cisco

Połączenie jest realizowane poprzez port szeregowy komputera:

- komunikacja jeden bit na raz, urządzenie /dev/ttyS0,
- niebieski kabel z tyłu komputera \rightarrow wyjście na patch panelu na zapleczu,
- port konsoli Cisco to zwykły port ethernetowy \rightarrow połączenie niebieskimi kablami (kable proste),
- obsługa:

picocom [-b 9600] /dev/ttyS0 minicom [-b 9600] -D /dev/ttyS0



Zadanie 1

- 1. Połącz sąsiednie komputery przy pomocy kabla szeregowego.
- Sprawdź komunikację między komputerami poprzez użycie programu picocom [-b 9600] /dev/ttyS0. Wyjście z programu: ctrl-a-q.
- 3. Sprawdź co się stanie, gdy porty szeregowe połączonych komputerów będą mieć ustawiony różny baud rate.
- 4. Upewnij się, że niebieskie kable są ponownie podłączone!

Zadanie 2

Zadanie jest rozwiązywane w parach.

- 1. Podłącz komputer poprzez łącze szeregowe do wyjścia konsolowego jednego z routerów na zapleczu.
- Wykonaj polecenie picocom [-b 9600] /dev/ttyS0. Jeśli połączenie jest właściwe, to coś powinno się pokazać na terminalu (patrz następny slajd).
- Uwaga: jeśli pojawią się pytania, to odpowiadaj rozsądnie nie wchodź w initial configuration!

Połączenie z konsolą Cisco

picocom /dev/ttyS0

picocom v1.8

port is	:	/dev/ttyS0
flowcontrol	:	none
baudrate is	:	9600
parity is	:	none
databits are	:	8
escape is	:	C-a
local echo is	:	no
noinit is	:	no
noreset is	:	no
nolock is	:	no
send_cmd is	:	sz -vv
receive_cmd is	:	rz -vv
imap is	:	
omap is	:	
emap is	:	crcrlf,delbs,
Terminal ready [enter] Router>		

Tryby powłoki Cisco

Router>

Router> enable Router#

Router# configure terminal

Enter configuration commands, \
 one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#

Router(config)# do <komenda nizego trybu>

Router(config)# exit
Router# disable
Router>

Tryb użytkownika:

- ping, tracert.

Tryb uprzywilejowany:

- normalnie wymaga hasła,
- dodatkowo telnet, show interfaces, show running-config, show ip route.

Tryb konfiguracyjny:

- wiele podtrybów,
- router, interface, ip route.

Podpowiedzi powłoki

Router# show h?

hardware history hosts html

Router# show hard[tab] Router# show hardware

... ROM: System Bootstrap, Version 12.3(8r)T9, RELEASE SOFTWARE (fc1) Router uptime is 1 hour, 54 minutes System returned to ROM by power-on System image file is "flash:c2801-ipbase-mz.124-1c.bin" Cisco 2801 (revision 6.0) with 114688K/16384K bytes of memory. Processor board ID FCZ102422JY 2 FastEthernet interfaces 2 Low-speed serial(sync/async) interfaces DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled. 191K bytes of NVRAM. 62720K bytes of ATA CompactFlash (Read/Write)

Router# sh ha

. . .

Ważne skróty klawiszowe

Router# show ip int

*Jan 1 01:53:02.079: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console [ctrl-r]

Router# show ip interface brief

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status		Prot
FastEthernet0/0	192.168.0.1	YES	manual	up		up
FastEthernet0/1	unassigned	YES	unset	administratively	down	down
Serial0/1/0	unassigned	YES	unset	administratively	down	down
Serial0/1/1	unassigned	YES	unset	administratively	down	down

Router# ping 192.168.0.1 repeat 100000

```
Router# configure terminal
Router(config)#interface FastEthernet 0/1
Router(config-if)#
[ctrl-z]
Router#
```

Powłoka – podsumowanie

enable/disable configure terminal	wejście/wyjście do/z trybu uprzywilejowanego wejście do trybu konfiguracji
exit	wychodzi o jeden tryb w górę, działa do trybu uprzywilejowanego,
end/ctrl+z	cofa się do trybu uprzywilejowanego,
show running-config	aktualna konfiguracja (w trybie uprzywilejowanym),
do <komenda></komenda>	pozwala wykonać komendę z wcześniejszego poziomu, np. komende show ip route w trybie konfiguracij
ctrl+r	odświeża bieżącą linię
?	podpowiada możliwe komendy i ich składnie
tab	autouzupełnia komendy
ctrl+alt+6	przerywa wykonywanie polecenia
no <komenda></komenda>	wykonaj odwrotną akcje do akcji określonej przez
	komendę, np. aktywacja interfejsu wymaga
	no shutdown
undebug all	wyłącza debug all

komendy można skracać (póki są jednoznaczne),

np. zamiast configure terminal wystarczy conf t

Interfejsy routera

Router# show interfaces

```
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
Hardware is Gt96k FE, address is 0018.1876.e034 (bia 0018.1876.e034)
Internet address is 192.168.0.1/24
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Full-duplex, 100Mb/s, 100BaseTX/FX
...
```

Router# show interface FastEthernet 0/0

. . .

Router# show ip interface brief

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status		Prot
FastEthernet0/0	unassigned	YES	unset	administratively	down	down
FastEthernet0/1	unassigned	YES	unset	administratively	down	down
Serial0/1/0	unassigned	YES	unset	administratively	down	down
Serial0/1/1	unassigned	YES	unset	administratively	down	down

Nazwa routera i konfiguracja adresów IP (1)

```
Router# configure terminal
Router(config)# hostname MyCisco
MyCisco(config)#
```

MyCisco(config-if)# do show ip interface brief

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status		Prot
FastEthernet0/0	unassigned	YES	unset	administratively	down	down
FastEthernet0/1	192.168.51.1	YES	manual	up		up
Serial0/1/0	unassigned	YES	unset	administratively	down	down
Serial0/1/1	unassigned	YES	unset	administratively	down	down

Nazwa routera i konfiguracja adresów IP (2)

Łączenie przy pomocy kabla szeregowego (grube niebieskie kable):

- końcówki kabli wyglądają tak samo, ale różnią się!
- DCE (Data Circuit-terminating Equipment) strona ustalająca częstotliwość transmisji,
- DTE (Data Terminal Equipment) strona dostosowująca się.

```
MyCisco(config)# interface Serial 0/1/0
MyCisco(config-if)# ip address 10.1.0.1 255.0.0.0
MyCisco(config-if)# clock rate ?
...
MyCisco(config-if)# clock rate 128000
MyCisco(config-if)# no shutdown
OtherCisco(config)# interface Serial 0/1
OtherCisco(config-if)# ip address 10.222.0.1 255.0.0.0
OtherCisco(config-if)# no shutdown
```

Nazwa routera i konfiguracja adresów IP (2)

MyCisco# show controllers Serial 0/1/0

Interface Serial0/1/0
Hardware is GT96K
DCE V.35, clock rate 128000
idb at 0x62B17CA0, driver data structure at 0x62B1A064
...

MyCisco# show ip interface brief

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status		Prot
FastEthernet0/0	unassigned	YES	unset	administratively	down	down
FastEthernet0/1	192.168.51.1	YES	manual	up		up
Serial0/1/0	10.1.0.1	YES	manual	up		up
Serial0/1/1	unassigned	YES	unset	administratively	down	down

Nazwa routera i konfiguracja adresów IP (3)

MyCisco# ping 192.168.51.10

Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.51.10, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/4 ms

MyCisco# ping 10.222.0.1

Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.222.0.1, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/14/16 ms

MyCisco# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater

Device IDLocal IntrfceHoldtmeCapabilityPlatformPort IDOtherCiscoSer 0/1/0171R S I2611XMSer 0/0

Konfiguracja routingu statycznego (1)

MyCisco# show ip route

```
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
....
Gateway of last resort is not set
C 10.0.0.0/8 is directly connected, Serial0/1/0
```

```
C 192.168.51.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
```

```
MyCisco(config)# ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 10.222.0.1
MyCisco(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.51.17
MyCisco(config)# do show ip route
```

```
Gateway of last resort is 192.168.51.17 to network 0.0.0.0
S 172.16.0.0/16 [1/0] via 10.222.0.1
C 10.0.0.0/8 is directly connected, Serial0/1/0
C 192.168.51.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.51.17
```

Konfiguracja routingu statycznego (2)

MyCisco# traceroute 172.16.32.11 numeric Type escape sequence to abort. Tracing the route to 10.222.0.1

1 10.222.0.1 8 msec 9 msec 8 msec 2 172.16.32.11 8 msec 9 msec 9 msec

MyCisco(config)# no ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 MyCisco(config)# do show ip route

```
Gateway of last resort is 192.168.51.17 to network 0.0.0.0
C 10.0.0.0/8 is directly connected, Serial0/1/0
C 192.168.51.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.51.17
```

Konfiguracja routingu statycznego (3)

MyCisco# show ip	interface brief		
Interface	IP-Address	OK? Method Status	Prot
FastEthernet0/0	10.0.3.15	YES manual up	up
FastEthernet0/1	172.16.16.172	YES manual up	up
MyCisco# show ip	route		
Gateway of last 1	resort is not set	t	
C 172.16.0.0/1	l6 is directly co	onnected, FastEthernet0/1	
172.21.0.0/1	l6 is variably su	ubnetted, 3 subnets, 3 masks	
S 172.21.0	.0/28 [1/0] via :	172.16.0.28	
S 172.21.0	.0/24 [1/0] via :	172.16.0.24	
S 172.21.0	.0/16 [1/0] via :	172.16.0.16	
10.0.0/8	is variably subne	etted, 2 subnets, 2 masks	
C 10.0.3.0/	24 is directly o	connected, FastEthernet0/0	
S 10.0.0.0	/16 [1/0] via 10	.0.3.127	

Gdy w tablicy routingu są sieci o maskach innych niż wynikają z klas, do których by normalnie przynależały, wpisy są odpowiednio grupowane.

Dwa adresy IP na jednym interfejsie (1)

MyCisco(config)# interface FastEthernet 0/1
MyCisco(config-if)# ip address 192.168.51.1 255.255.255.0
MyCisco(config-if)# ip address 10.13.4.1 255.255.0.0 secondary
MyCisco(config-if)# no shutdown

MyCisco# show ip interface

FastEthernet0/1 is up, line protocol is up Internet address is 192.168.51.1/24 Broadcast address is 255.255.255.255 ... Secondary address 10.13.4.1/24

MyCisco# show ip route

C 192.168.51.0/16 is directly connected, FastEthernet0/1
C 10.13.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/1

Adresów secondary może być bardzo wiele.

Sieci Komputerowe, T. Kobus, M. Kokociński

Dwa adresy IP na jednym interfejsie (2)

show ip interface brief nie pokaże adresów secondary!

MyCisco# show ip interface brief

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status		Prot
FastEthernet0/0	unassigned	YES	unset	administratively	down	down
FastEthernet0/1	192.168.51.1	YES	manual	up		up
Serial0/1/0	unassigned	YES	unset	administratively	down	down
Serial0/1/1	unassigned	YES	unset	administratively	down	down

Zadanie 3

- 1. Wraz z koleżankami i kolegami połącz routery w łańcuch poprzez porty ethernetowe (kablami krosowanymi czarnymi).
- Nadaj interfejsom odpowiednie adresy, zbadaj połączenia do sąsiednich routerów przy pomocy poleceń ping i show cdp neighbors.
- 3. Dodaj routing statyczny do innych sieci.
- Zbadaj połączenia przy pomocy polecenia traceroute <adres> numeric.
- 5. Gdy starczy czasu:
 - Użyj portów szeregowych do stworzenia dodatkowych połączeń między routerami (np. w celu zamknięcia łańcucha).
 - Podłącz routery do przełączników (jeden przełącznik na każdą sieć), a do przełącznika podłącz komputery z Twojego rzędu.
 - Skonfiguruj adresację oraz routing na komputerach i upewnij się, że komunikacja z innymi komputerami/routerami działa.
 - Wyłap pakiety CDP przy pomocy programu wireshark.